

クリーンアンインストール作業 (Windows)

以下の作業をする際には、システムの管理者などがいらっしゃれば、作業前に必ず相談をしてください。


< カスタマイズデータの保存 >

ドライバーをアンインストールすると、ショートカットキーなどのカスタマイズの作業を行った情報が削除されます。アンインストールする前に、これらの情報を保存しておくことを勧めます。尚、ドライバーのバージョン、4.10.x 以前のドライバーにつきましては、情報の保存が出来ませんので、再設定が必要です。バージョン 4.10.x 移行のドライバーについては、以下の作業をして情報を保存することをお勧めします。

カスタマイズの情報の保存されているフォルダーにアクセスします。

ウィンドウズのスタートメニューのコマンド入力欄に以下のコマンドを入力します。(%)も必要です。)


%appdata%



以下のフォルダーにアクセスします。

(下記フォルダーは、通常“隠しファイル”となっておりますので、直接パスを入力するか、隠しファイルを表示させる設定にしておかなくてはブラウジング出来ません。)

C:\¥Users¥ログインユーザー名¥AppData¥Roaming






ここに 3Dconnexion というフォルダーが在り、この中に 3DxWare というフォルダーが在ります。この中の Cfg というフォルダー内に、アプリケーションの名前の付けられた、XML 形式のファイルが存在します。これらのファイルをこの PC の 3Dconnexion 以外のフォルダー、または外部メディアに保存してください。

< アンインストール >

アンインストールの作業の前に 3D マウスは PC から切り離しておくとい良いでしょう。次に、Windows のスタートメニューから 3Dconnexion のサブメニューにある **Stop Driver** を実行します。


コントロールパネルの (Windows10 では) プログラムと機能にて、(Windows7 では、プログラムからプログラムのアンインストール、WindowsXP ではプログラムの追加と削除) 3Dconnexion 3DxWare10 を選んでアンインストールします。






Windows10 では、「はい (Y)」をクリックして、ドライバーを削除してください。

Window の種類により以下のようなウィンドウが表示される場合があります。
この場合、削除を選び「次へ (N)」をクリックして作業を進めてください。



アンインストールが終了すると以下のウィンドウが表示されます。



完了をクリックして作業を終了します。

<関連フォルダーの削除>

先のアインストールの作業後、関連するフォルダーが残っている場合はそれらを削除してください。

関連フォルダーは2つあり、以下の操作で表示することができます。

まず1つ目のフォルダーですが、Windows のスタートメニューで、

`%appdata%`

と入力します。

C:\Users\ログインユーザー名\AppData\Roaming というフォルダーが表示されます。ここに 3Dconnexion というフォルダーがありますのでこのフォルダーを削除してください。

2つ目のフォルダーも、Windows のスタートメニューで入力をします。次は、以下のように入力してください。

`%localappdata%`

C:\Users\ログインユーザー名\AppData\Local というフォルダーが表示されます。ここに、3Dconnexion というフォルダーがありますので、このフォルダーを削除してください。


< レジストリの削除 >

アンインストール後、レジストリを削除します。


レジストリの削除は、レジストリエディターを起動して行います。

Windows のスタートメニューのコマンド入力欄に以下のコマンドを入力します。


```
regedit
```




レジストリエディターが起動します。



エディターの左の欄のコンピュータのサブフォルダーの、HKEY_CURRENT_USERにある Software フォルダー内にある、3Dconnexion フォルダーを削除します。削除するには、フォルダーを選択し、右クリックでサブメニューを表示させ、削除を選択します。



同様に、左の欄の HKEY_LOCAL_MACHINE にある、SOFTWARE 内の 3Dconnexion フォルダーを削除します。



作業は以上で終了です。

ドライバーの再インストールを行い、必要に応じて保存しておいたショートカットの情報のファイルを、3Dconnexion ドライバーの Cfg フォルダー（デフォルトで以下の場所にあるフォルダー）へ複製してください。

C:\¥Users¥ログインユーザー名¥AppData¥Roaming¥3Dconnexion¥3DxWare¥Cfg

再インストールの際には、インストール終了後、PC を再起動して 3D マウスを接続することをお勧めします。

以上